

Agrostar

Installationsanleitung

Impressum

bbv-Computerdienst GmbH

Barer Str. 14

80333 München

Hotline-Tel.: +49 (0)89 544 677 30

Fax: +49 (0)89 544 677 50

E-Mail: info@bbv-cd.de

Stand: November 2021

© BBV Computerdienst 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Die Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Mechanische, fotografische oder andere Wiedergabe oder kopieren dieser Anleitung oder einzelner Teile daraus ist nur mit schriftlicher Genehmigung der BBV Computerdienst GmbH gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1	Systemvoraussetzungen	1
2	Erstinstallation	2
2.1	Installation eines Cobol-Servers.....	2
2.2	Standard-Ordner	3
2.3	Installation von Agrostar	3
3	Internetupdate	6
3.1	Download	6
3.2	Installation eines Internetupdates.....	8
3.3	Update-Information.....	9
4	Deinstallation	10

1 Systemvoraussetzungen

Im Folgenden finden Sie die Mindestanforderungen für die Nutzung von Agrostar:

PC:

- Ab 2048 MByte nutzbarer Arbeitsspeicher, mindestens 50 GB freier Festplattenspeicher
- Wir empfehlen einen Internetanschluss für elektronische Meldungen und Aktualisierungen.

Monitor:

- Ab 1920 x 1080 Pixel Auflösung

Betriebssystem:

- Windows 8.1 oder Windows 10
- Als Netzwerkbetriebssystem empfehlen wir Windows-Server.

Software:

- CobolServer

Drucker:

- Wir empfehlen den Einsatz eines Laserdruckers. Mit einer Duplexeinheit senken Sie die Papierkosten.

2 Erstinstallation

Hinweis:

Beenden Sie vor einer Installation alle laufenden Programme. Bricht eine Installation ab, dann starten Sie Ihren PC neu und wiederholen die Installation.


2.1 Installation eines Cobol-Servers

Für die Installation und Verwendung von Agrostar ist ein auf Ihrem Computer installierter Cobol-Server notwendig.

Hinweis:

Eine aktuelle Installationsdatei finden Sie auf der Internetseite des BBV Computerdiensts (<https://www.bbv-cd.de/leistungen/buchhaltung-mit-agrostar>) im Bereich **Zusatzinformationen**.

1. Laden Sie das Installationspaket für den Cobol-Server herunter speichern es in einem gewünschten Ordner (z. B. .../Downloads).
2. Wechseln Sie in den Download-Ordner (bzw. gewählten Speicherort) Ihres Windows-Explorers.
3. Prüfen Sie, ob Sie die Datei `CobolServer.exe` starten können, markieren Sie dazu die Datei, öffnen mit Rechtsklick das Kontextmenü und klicken auf **Eigenschaften**.



4. Markieren Sie die Option **Zulassen**, falls nicht gesetzt. Ist das Feld **Zulassen** nicht vorhanden (konfigurationsabhängig), fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort, die Zulassung zum Starten der Datei ist hier bereits erteilt.
5. Zum Installationsstart doppelklicken Sie die Datei `CobolServer.exe` und bestätigen, dass das Programm Änderungen auf Ihrem Gerät durchführen darf. Warten Sie die Installation ab.

2.2 Standard-Ordner

Das Programm wird lokal standardmäßig im Ordner *C:\Agrostar* installiert. Die Daten der Mandanten werden jeweils gesondert gespeichert.

- *C:\Agrostar* ist der Programmordner.
- *C:\FIB* ist der Datenordner.
- *C:\FIB\999023* ist ein Mandantenordner.


2.3 Installation von Agrostar

Wenn Agrostar nicht auf Ihrem PC installiert ist, benötigen Sie eine Installationsdatei.


Hinweis:

Eine aktuelle Installationsdatei finden Sie auf der Internetseite des BBV Computerdiensts (<https://www.bbv-cd.de/leistungen/buchhaltung-mit-agrostar>) im Bereich **Zusatzinformationen**.

1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Laden Sie die Installationsdatei *Agrostar.msi* von der Internetseite des BBV Computerdiensts herunter (<https://www.bbv-cd.de/leistungen/buchhaltung-mit-agrostar>) und speichern diese in einem gewünschten Ordner (z. B. .../Downloads).
3. Prüfen Sie, ob Sie die Datei *Agrostar.msi* starten können, markieren Sie dazu die Datei, öffnen mit Rechtsklick das Kontextmenü und klicken auf **Eigenschaften**.




4. Markieren Sie die Option **Zulassen**, falls nicht gesetzt.
Ist das Feld **Zulassen** nicht vorhanden (konfigurationsabhängig), fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort, die Zulassung zum Starten der Datei ist hier bereits erteilt.
5. Zum Installationsstart doppelklicken Sie die Datei *Agrostar.msi*.



Das Installationsprogramm startet.




6. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Setup-Assistent schlägt Ihnen einen Installationsordner *C:\Agrostar* vor.



7. Wenn Sie ein anderes Installationsverzeichnis wählen wollen, klicken Sie auf **Wählen...** und bestimmen das Verzeichnis.

8. Markieren Sie das Feld **Desktop-Verknüpfung erstellen**, um vom Desktop aus den Agrostar starten zu können, und klicken Sie auf **Weiter**.



9. Zum Start des Installationsvorgangs klicken Sie auf **Installieren**. Agrostar wird installiert.

3 Internetupdate

Wenn Agrostar auf Ihrem PC installiert ist, sucht es täglich neue Update-Pakete auf dem FTP-Server und stellt diese ggf. in der Anwendung **H.I. Internetupdate** zur Verfügung.

Ein Internetupdate kann nur abgerufen werden, wenn:

- Agrostar im Netz oder auf dem Arbeitsplatz bereits installiert ist
- Ihr PC im Netz registriert ist
- die Option **Nicht automatisch auf Updates prüfen** in der Anwendung **O.O. Umgebungsvariablen** konfigurieren deaktiviert ist

3.1 Download

Wurde ein Update bereitgestellt, so erscheint auf dem Agrostar-Startbildschirm ein Button **Update**.




Hinweis:

Während des Downloads können alle Anwender mit Agrostar arbeiten.


Internetupdate herunterladen

1. Klicken Sie auf den Button **Update** oder wählen Sie **Hilfe > Internetupdate**. Die Anwendung **H.I. Internetupdate** wird geöffnet.




2. Markieren Sie das Update-Paket (z. B. eine Agrostar-Version), das Sie herunterladen wollen und klicken Sie auf **OK**. Das Update wird heruntergeladen.

Nach dem Herunterladen des Updates erscheint folgende Meldung.



3. Lesen Sie den Inhalt und klicken Sie auf **OK**.
Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Zeitpunkt der Installation bestimmen können.



4. Klicken Sie auf **Abbruch**.
Agrostar wird geschlossen.
5. Schließen Sie Agrostar.


3.2 Installation eines Internetupdates

Wenn alle Update-Dateien vollständig übertragen wurden, können Sie Agrostar sofort installieren.

Update installieren

1. Starten Sie Agrostar.

Wurde ein Update heruntergeladen, wird die folgende Meldung angezeigt:



2. Klicken Sie auf **OK**.
Die Installation wird durchgeführt.
3. Ist Agrostar vollständig aktualisiert, wird es auf Ihrem PC geöffnet.


3.3 Update-Information

Jede Agrostar-Version wird von einer Update-Information begleitet, in der Sie wichtige Informationen zu gesetzlichen Änderungen sowie neuen oder geänderten Programmfunktionen finden. Die jeweils aktuelle Information finden Sie im Agrostar-Briefkasten.

Hinweis: Lesen Sie die Update-Info vor jedem Download und Installation der jeweiligen Agrostar-Version.

Update-Info aufrufen


1. Klicken Sie auf den Button **Update** oder wählen Sie **Hilfe > Internetupdate**. Die Anwendung **H.I. Internetupdate** wird geöffnet.



2. Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte **Info**.



Der Agrostar-Briefkasten wird in einem Internet-Browser geöffnet.



3. Klicken Sie auf den Link mit der entsprechenden Information. Die Update-Info wird geöffnet.


Hinweis:

Den Agrostar-Briefkasten können Sie jederzeit mit der Taste [F7] aufrufen.


4 Deinstallation

Sie können Agrostar windowskonform deinstallieren.

1. Wählen Sie (je nach Betriebssystem) **Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Programme und Features**.



2. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.



3. Bestätigen Sie mit einem Klick auf **Ja**.
Das Programm wird deinstalliert.